

*GUIA RÁPIDA  
CONFIGURACION DE ALMACÉN*

**dvlogistic**

## Índice


DVLOGISTIC .....	3
CODIGO TIPO UBICACIÓN .....	4
DV LISTA PLANTILLA PARA UBICAR .....	4
ZONAS .....	5
PASOS PREVIOS CREAR UBICACIONES .....	6
Plantilla Hoja Trabajo Creación Ubicaciones .....	6
Plantillas Ubicación.....	7
UBICACIONES .....	7
RUTAS ALMACEN .....	10

## DVLOGISTIC

El primer paso a realizarse para poder trabajar con el vertical DvLogistic, es el de marcar SGA en su Sistema de gestión, la opción se encuentra en la página de almacén.

La manera de llegar allí, desde la página de área de trabajo es la siguiente:

1. Lo más sencillo es que en el buscador del sistema, el cual se encuentra en la parte superior derecha, se busque "almacenes".



El que se tiene que pinchar es el de Almacenes, con la dirección de Departamentos/Almacén/Configuración.


2. Al pinchar en almacenes, se abrirá la pestaña de lista de almacenes, en esta pestaña se debe introducir todos los almacenes de los que la empresa dispone.
3. Una vez introducidos todos los almacenes se debe seleccionar el almacén que se va a controlar con la herramienta DvLogistic.
4. El paso anterior le llevara a la ficha del almacén que se haya seleccionado. Aquí es donde se debe seleccionar si ese almacén va a trabajar con DvLogistic o no. Para poder hacerlo en la pestaña de Almacén DvLogistic se debe expandir y en la primera casilla que pone SGA DvLogistic se debe marcar; el resto de marcas sirven para configurar el almacén de DvLogistic.

### Almacén DvLogistic

SGA DvLogistic:	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoja entrada obligatoria :	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoja salida obligatoria:	<input checked="" type="checkbox"/>
Partes trabajo obligatorios:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ubicaciones obligatorias:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación inventario Lector:	INV
Control de contenedores:	<input type="checkbox"/>

### CODIGO TIPO UBICACIÓN

Para crear los tipos de ubicación que van a existir en el almacén se debe de ir al buscador y poner "tipos ubicación" y ya le saldrá la que se quiere, que es Tipos ubicación, con dirección de "Almacén/Configuración/Almacén"




En esta página se debe configurar los tipos de ubicación que se van a tener en un almacén. En principio lo más normal es tener los siguientes:

- AJU = Ajustes y tránsitos internos
- ENV = Envío
- PIC = Picking
- REC = Recepción
- UBI = Ubicación
- UBIPIC = Ubicación y Picking

Código	Descripción	Rec...	Envío	Ubic...	Picking
AJU	Ajuste y transitos internos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENV	Envio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIC	Picking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REC	Recepcion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UBI	Ubicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UBIPIC	Ubicación y Picking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### DV LISTA PLANTILLA PARA UBICAR

Después de la creación de tantos almacenes como se tengan, el siguiente paso que debe realizarse es la creación de la lista de las plantillas para ubicar, desde el buscador se encuentra de la siguiente manera:



Para la creación de una nueva lista se debe dar a nuevo. Esto le llevara a la plantilla que debe rellenarse con los datos ordenados por necesidad.

### DV Plantilla ubicar

**General**

Código:  Descripción:

---

**Líneas**

Buscar Filtro  Borrar filtro

Busc...	Busca...	Busca...	Busca...	Busca...	Bus...	Busca u...	Busca ...	Bus...	B ▾	Des...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Una vez que se haya configurado se le debe dar a aceptar y aparecerá en la lista.

### DV Lista plantillas para ubicar ▾

Códi...	Descripción
STD	Estandar
PRU	Prueba lista

## ZONAS

El siguiente paso que debe realizarse es la creación de las zonas en las que se tiene dividido cada almacén (en caso de tener zonas en el almacén).

Para crear las zonas de un almacén, en la misma pantalla de lista de almacenes o en la pantalla de la ficha del almacén, se selecciona el almacén en el cual se quieren crear las zonas necesarias.

Una vez que se tanga seleccionado el almacén, en la parte superior en el centro se puede ver una pestaña que lleva a la pantalla de creación de las zonas.



Al pinchar en zonas, se abrirá una pantalla en la que se podrán crear las zonas de cada almacén. Para cada almacén creado se debe poner un código que será a modo de Nombre, también se debe introducir una descripción y código tipo ubicación, el cual ha tenido que ser configurado antes.

Zonas ▾


Código	Descripción	Cód. tipo ubicación	Cód. clase almacén	Cód. equipo especial	Ranking zona	Zona ubic... trán...
AJU	Ajustes	AJU			0	<input type="checkbox"/>
ALMN1	Almacén N1	UBIPIC			0	<input type="checkbox"/>
ALMN2	Almacén N2	UBIPIC			0	<input type="checkbox"/>
ENV	Envios	ENV			0	<input type="checkbox"/>
PRU	Prueba				0	<input type="checkbox"/>
REC	Recepción	REC			0	<input type="checkbox"/>

### PASOS PREVIOS CREAR UBICACIONES

Para poder crear las ubicaciones se deben de configurar unas cosas previamente.

#### Plantilla Hoja Trabajo Creación Ubicaciones

Para poder crear ubicaciones se requiere tener la plantilla para llegar a ella se debe ir al buscador y poner "dv plant" y seleccionar la de "Dv Plant. Hoj. Trab. Creac. Ubic."



Y saldrá una pantalla para poder crear dichas plantillas:

**Plant. hoj. trab. creac. ubic.** ▾

Nombre	Descripción	Tipo
<b>CONTENIDO</b>	Hoja Contenido ubic.	Contenido ubic.
UBICACIÓN	Hoja Ubicación	Ubicación

Se debe hacer seleccionar Ubicación y una vez que este seleccionado en la pestaña de navegar se encuentra únicamente "Nombres"




Al seleccionar nombres, se abrirá una pantalla nueva, en esta pantalla se debe darle a nuevo para crear uno nuevo.

### Nombres hoj. trab. creac. ub. ▾

Nombre ▲	Descripción	Cód. al... ▲
ALM-BARAJA	Hoja genérica Barajas	BARAJAS
ALM-CENTRA	Hoja genérica Central	CENTRAL
ALM-PRU	Prueba	PRU

Una vez que se ha creado la plantilla se debe ir a "empleados almacén", buscándolo en el buscador.



Y en empleados almacén se den los permisos de cada uno de los usuarios y que almacén pueden ver.

### Empleados almacén ▾

Id. usu... ▲	Cód. al... ▲	Gen...	Usuario AD...
DAVISA\DPE...	CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
DAVISA\DPE...	PRU	<input type="checkbox"/>	
DAVISA\JDE...	CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
DAVISA\JMA...	CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Plantillas Ubicación

Antes de empezar con las ubicaciones deben crearse las plantillas de ubicación, se pueden encontrar en el buscador "Dv Plantillas de ubicación".


#### Plantillas ubicación ▾

Código ▲	Descripción	Cód. almac...	Cód. zona	Descripción ubicación	Cód. tipo u...
GEN-BARAJAS		BARAJAS	ALMN1		UBIPIC
GEN-CENTR...		CENTRAL	ALMN1		UBIPIC
GEN-CENTR...		CENTRAL	ALMN2		UBIPIC


Aquí se pueden ir generando las plantillas de ubicación que se necesiten.

### UBICACIONES

Para crear ubicaciones se debe ir a la hoja "Dv hoja trab. Creación ubicación", para llegar a dicha hoja lo más fácil es ir al buscador y poner "hoja ubi".



Para poder crear las ubicaciones de cada almacén, se debe ir a la pestaña de despliegue de nombre y se abrirá una pantalla nueva.




Una vez que se abra la pantalla al desplegar, saldrá la siguiente pantalla que se usara para introducir un nombre a la hoja de trabajo para poder crear la ubicación. En dicha pantalla saldrán tantas plantillas como tenga el usuario permiso.

**Lista nombre h. trab. cr. ubi.**

Nombre	Descripción	Cód. al...
ALM-CENTRA	Hoja genérica Central	CENTRAL
ALM-PRU	Prueba	PRU

Una vez en la página se debe de ir a calcular ubicaciones.



La página que se abre sirve para calcular las ubicaciones que se van a tener en el almacén que tienes los permisos.



Opciones	
Cód. plantilla ubicación:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Cód. almacén:	<input type="text"/>
Cód. zona:	<input type="text"/>
<b>Pasillo</b>	
Desde Nº:	<input type="text"/>
Hasta Nº:	<input type="text"/>
<b>Estante</b>	
Desde Nº:	<input type="text"/>
Hasta Nº:	<input type="text"/>
<b>Altura</b>	
Desde Nº:	<input type="text"/>
Hasta Nº:	<input type="text"/>
<b>Hueco</b>	
Desde Nº:	<input type="text"/>
Hasta Nº:	<input type="text"/>
Separador campo:	<input type="text"/>

Como rellenar:

1. Cod. Plantilla ubicación: Aquí debe elegirse una plantilla de ubicación de las creadas con anterioridad. Cuando se rellena este campo se rellenan automáticamente dos campos tanto el de almacén, como el de zona.
2. En descripción debe ponerse el nombre para la configuración de ubicaciones.
3. En el campo de pasillo se debe rellenar desde que numero, nombre (con un dato numérico al final siempre) que queremos empezar, hasta el pasillo que se quiere llegar a tener.
4. El campo de estante se rellena siguiendo el mismo criterio del pasillo.
5. El campo de altura lo mismo que los dos casos anteriores.
6. Para los huecos es lo mismo también.

Una vez que se tiene configurada esta tabla y se le da a aceptar , la siguiente pantalla que sale es la misma de antes pero ya rellena con las ubicaciones que ha calculado con los parámetros que se le han indicado.

Nombre:


Cód. almacén: **PRU**

Cód. ubica...	Descripción
P1111	
P1121	
P1211	
P1221	
P1311	
P1321	
P2111	
P2121	
P2211	
P2221	
P2311	
P2321	

Una vez que ha salido el código de ubicación que ha calculado, se puede completar la información acerca de esa ubicación.


Cód. ubica...	Descripción	Cód. clase ...	Cód. equip...	Cód. tipo u...	Cód. zona
P1111				UBIPIC	ALM
P1121				UBIPIC	ALM
Cubicaje máximo	Movimient...	Peso máximo	Ranking ub...	Ubicación tránsito directo	
			0	<input type="checkbox"/>	
			0	<input type="checkbox"/>	

Una vez que se tienen configuradas todas las ubicaciones que se necesitan arriba a la izquierda se encuentra "crear ubicaciones", que se encuentra justo al lado de la de calcular que se ha usado anteriormente.



### RUTAS ALMACEN

El siguiente paso una vez configuradas las ubicaciones es rellenar las rutas de almacén en caso de necesitarlas, para llegar a esta pantalla se debe poner en el buscador "Dv Rutas de almacén".




Para poder crear una nueva ruta desde la página de rutas de almacén, que previamente se ha indicado el modo de llegar.  
Se debe ir a nuevo y desde ahí se configurara las ruta.

**Rutas de almacén** ▾

Código ▲	Descripción	Cód. almac...
CENTRAL-1	Central ruta 1	CENTRAL
CENTRAL-H	Ruta desde H	CENTRAL
PRU 1	Ruta prueba 1	PRU

Para configurarla correctamente se debe darle a "crear tura de almacén" que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.



Al seleccionar crear ruta de almacén se abrirá la siguiente pantalla:

**Indique si desea copiar desde otra ruta o insertar desde la ubicacines.**

Copiar desde otra ruta:

Copiar desde otra ruta código:

Insertar en orden inverso:

---

Opciones inserción

Opciones ordenación

Filtre las ubicaciones que desea incluir en la ruta de almacén

Una vez seleccionados todos los filtros necesarios, aparecerán las ubicaciones que se hayan creado con anterioridad, y ahora ya con las ubicaciones que se necesitan en la lista lo siguiente que debe hacerse es ordenarlas según la configuración deseada por uno.

## PRU 1

General	
Código:	<input type="text" value="PRU 1"/>
Descripción:	<input type="text" value="Ruta prueba 1"/>
Detalle ruta	
<span>◀ Bajar</span> <span>▶ Subir</span> <span>👤 Buscar</span> <span>Filtro</span> <span>🗑️ Borrar filtro</span>	
Cód. ubica...	
<b>P1111</b>	
P1121	
P1211	
P1221	
P1311	
P1321	
P2321	
P2311	
P2221	
P2211	
P2121	
P2111	

Para configurar correctamente esta ruta con seleccionar la ubicación e ir dándole a subir y bajar, es suficiente ya que esta orden permite ir subiendo y bajando las ubicaciones.